


Como é que configuro a minha conta de email windows mail passo a passo?

Este artigo irá ajuda-lo a configurar o seu Windows Mail passo a passo.

Vamos começar


1. Na tela inicial do sistema windows 10 vai no “Procurar” no canto inferior esquerdo e procure por “E-mail”.
2. Clica em Email.




- A seguinte tela surgirá, clica em + Adicionar conta.



- Após isso clique em “Configuração Avançada”.



- Depois clique em “Email da Internet”.



- Na próxima tela “Conta de Email da Internet. Preencha os campos:
- Nome da Conta: Nome que deseja dar a esta conta.
- Seu Nome: Nome que será enviado nas mensagens.
- Servidor de e-mail de entrada: digite `imap.seudominio.com`
- Tipo de Conta: IMAP4.
- Nome de Usuário: seu e-mail completo.

Conta de email da Internet

Nome da conta
flybizz - Teste

Seu nome
Suporte - flybizz

Enviaremos suas mensagens usando esse nome.

Servidor de email de entrada
imap. flybizz .com

Tipo de conta
IMAP4

Nome de usuário
flybizz -teste@dominio.com.

Exemplos: diogoa, diogoa@contoso.com, domínio\diogoa

Cancelar Entrar

Continuação da janela na próxima página...

- Senha: a senha do e-mail.
- Servidor de e-mail de entrada (SMTP): digite smtp.seudominio.com.pt

Observação:

- Deixar Marcado opção: "O Servidor de saída requer autenticação.
- Deixar Marcado opção: "Usar o mesmo nome de usuário e senha para enviar email.
- DESMARCAR: Exigir SSL para email de entrada.
- DESMARCAR: Exigir SSL para email de saída.

Clicar em "Entrar".

Tudo Pronto! Sua conta foi configurada com êxito.

Conta de email da Internet

Nome de usuário

Exemplos: diogo, diogo@contoso.com, domínio\diogo

Senha

Servidor de email de saída (SMTP)

O servidor de saída requer autenticação

Usar o mesmo nome de usuário e senha para enviar email

Exigir SSL para email de entrada

Exigir SSL para email de saída

Cancelar Entrar